

Eduroam 接続ガイド [Windows 11 版]

★パスワードを変更された場合は、p.7【パスワード変更後の作業】を確認してください。


1. デスクトップ画面右下に表示されている、無線 LAN アイコンを右クリックします。



2. 【ネットワーク設定とインターネット設定】をクリックします。



3. 「ネットワークとインターネット」画面で、【ダイヤルアップ】をクリックします。




4. 【ネットワークと共有センター】をクリックします。




5. 「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックします。




6. 「接続オプションを選択します」から「ワイヤレスネットワークに手動で接続します」を選択し、「次へ」をクリックします。




7. 「ネットワーク名」に「eduroam」と入力し、「セキュリティの種類」は「WPA-2 エンタープライズ」を選択し、「暗号化の種類」が「AES」となっていることを確認し、「次へ」をクリックします。




8. [接続の設定を変更します] をクリックします。




9. [セキュリティ] タブをクリックし、[設定] をクリックします。




10. 「保護された EAP のプロパティ」画面で、「証明書を検証してサーバーの ID を検証する」にチェックが入っている場合は外して、[OK] をクリックします。



11. [詳細設定] ボタンをクリックします。



12. [802.1X の設定] タブにて、[認証モードを指定する] にチェックを入れ、[ユーザー認証] を選択し、[資格情報の保存] をクリックします。




13. ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されるので、それぞれ入力します。

◆ユーザー名：**大学のメールアドレス**（ユーザー名@bukkyo-u.ac.jp）

例）ユーザー名が「a00-0000」の場合、「a00-0000@bukkyo-u.ac.jp」と入力します。

◆パスワード：**B-net などにログインするためのパスワード**




14. [OK] をクリックし、「eduroam ワイヤレスネットワークのプロパティ」ウィンドウ（「11.」の画面）を閉じます。

15. しばらく待つと自動的にユーザー認証が進み、ネットワークに接続されます。

※もし自動的に接続されない場合は…


ア. デスクトップ画面右下に表示されている、無線 LAN アイコンをクリックします。



イ.  (Wi-Fi マークの右) をクリックします。



ウ. 一覧の中から [eduroam] をクリックします。



エ. [接続] ボタンをクリックします。




以上

【パスワード変更後の作業】


パスワードを変更した場合に必要な作業です。

A. デスクトップ画面右下に表示されている、無線 LAN アイコンを右クリックします。


※表示されていない場合は  をクリックします。




B. 「ネットワーク設定とインターネット設定」をクリックします。




C. 「ネットワークとインターネット」画面で、「Wi-Fi」をクリックします。



D. 「既知のネットワークの管理」をクリックします。



E. 「eduroam」欄の「削除」ボタンをクリックします。



F. 削除後、接続ガイド (p.1～) を確認しながら、設定を行ってください。

以上